


Перенос части истории из одной БД Voyager в другую.


Допустим у нас есть БД в которой есть часть данных, которые необходимо перенести в другую БД. При этом объекты в обеих БД совпадают и Georitm не используется.

Для этого необходимо воспользоваться программами SQLyog и MySQL Administrator.

Подключаемся SQLyog к БД, из которой будет перенос данных.



Слева выделяем исходную БД Voyager. Справа пишем запрос




```
SELECT * FROM records WHERE rec_date BETWEEN '2013-10-03 20:00:00' AND '2013-12-04 20:00:00' LIMIT 1000000000;
```

Где '2013-10-03 20:00:00' – дата начала периода по GMT, а '2013-12-04 20:00:00' – дата конца периода по GMT.


Далее нажимаем кнопку F9 для выполнения запроса.

Результат выполнения – таблица внизу. Теперь необходимо экспортировать таблицу.




Щелчок правой кнопкой мыши, Export.

Выбираем тип – SQL, Data only , без поля ID!



После того, как файл сохранён, Запускаем MySQL Administrator, подключаемся к БД в которую нужно переносить данные, меню Tools->MySQL Query Browser->File->Open Script, указываем файл, в который был экспорт из SQLyog.



Справа выделяем двойным щелчком БД Voyager и нажимаем кнопку Execute.

Если необходимо перенести историю по части объектов или данных очень много (файл экспорта больше сотни мегабайт), то нужно менять запрос или разбивать экспортированный файл на части.